

Sonoda-wireless(学内 Wi-Fi)接続マニュアル
(Windows)

2023/5


Windows のバージョンによって画面が異なります。注意して接続してください。
(マニュアルの画像は Windows11 です)

■設定方法

- ① タスクトレイの Windows マークをクリックします。



- ② 検索する欄に「コントロールパネル」を入力し検索し、クリックします。




Sonoda-wireless(学内 Wi-Fi)接続マニュアル (Windows)

2023/5

- ③ 「ネットワークとインターネット」をクリックします。

コンピューターの設定を調整します

表示方法: カテゴリ ▾



「ネットワークと共有センター」をクリックします。



- ④ 「新しい機能またはネットワークのセットアップ」をクリックします。




Sonoda-wireless(学内 Wi-Fi)接続マニュアル (Windows)

2023/5

- ⑤ 「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」をクリックし「次へ」をクリックします。

接続またはネットワークのセットアップ

接続オプションを選択します



次へ(N)

キャンセル

- ⑥ ワイヤレスネットワークの情報を以下のとおり設定し、「次へ」をクリックします。

ワイヤレス ネットワークに手動で接続します

追加するワイヤレス ネットワークの情報を入力します

ネットワーク名(E):	sonoda-wireless
セキュリティの種類(S):	WPA2-エンタープライズ
暗号化の種類(R):	AES
セキュリティキー(C):	☐ 文字を非表示にする(H)

☒ この接続を自動的に開始します(T)
☐ ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する(O)
警告: 選択すると、このコンピュータのプライバシーが危険にさらされる可能性があります。

次へ(N)

キャンセル


ネットワーク名	sonoda-wireless
セキュリティの種類	WPA2-エンタープライズ
この接続を自動的に開始します	(任意)
ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する	オフ

※「WPA2-エンタープライズ」を選択すると、
「暗号化の種類」「セキュリティキー」は入力できなくなります。

Sonoda-wireless(学内 Wi-Fi)接続マニュアル (Windows)

2023/5

- ⑦ 「接続の設定を変更します」をクリックします。



- ⑧ 「ワイヤレスネットワークのプロパティ」が表示されます。「セキュリティ」タブを選択して「設定」をクリックします。



Sonoda-wireless(学内 Wi-Fi)接続マニュアル
(Windows)

2023/5

- ⑨ 「証明書を検証してサーバーの ID を検証する」のチェックを外して「OK」をクリックします。



- ⑩ 「ワイヤレスネットワークのプロパティ」で「セキュリティ」タブの「詳細設定」をクリックします。




Sonoda-wireless(学内 Wi-Fi)接続マニュアル
(Windows)

2023/5

- ⑪ 「認証モードを指定する」のチェックをオンにして、プルダウンメニューから「ユーザー認証」を選択して「OK」をクリックします。




- ⑫ 「ワイヤレスネットワークのプロパティ」の画面に戻り「OK」をクリックします。



Sonoda-wireless(学内 Wi-Fi)接続マニュアル (Windows)

2023/5

- ⑬ 「閉じる」をクリックします。



これで「sonoda-wireless」の設定は終わりです。
次に、接続をしてください。



Sonoda-wireless(学内 Wi-Fi)接続マニュアル (Windows)

2023/5

◇sonoda-wireless の接続

① Wi-Fi を開きます。

(デスクトップ右下にある地球儀のマークをクリックします)



② 接続先の一覧から「sonoda-wireless」を探し、クリックします。




③ 「自動的に接続」にチェックが入ったまま「接続」をクリックします。



Sonoda-wireless(学内 Wi-Fi)接続マニュアル
(Windows)

2023/5

- ④ ユーザー名とパスワードが要求されるので、入力して「OK」をクリックします。



A screenshot of the Windows Security sign-in dialog box. The title bar says 'Windows セキュリティ' with a shield icon and a close button. The main heading is 'サインイン'. There are two input fields: 'ユーザー名' (Username) and 'パスワード' (Password). Both fields and the 'OK' button below them are highlighted with a red rectangular border. The 'OK' button is blue with white text, and the 'キャンセル' (Cancel) button is light gray with black text.

		パスワード
学生	g○○○○○○○○○	PC にログインするパスワード

※パスワードを変更している場合は、変更後のパスワードを入力してください。

以上で学内 Wi-Fi に接続できました。