

Sonoda-wireless(学内 Wi-Fi)接続マニュアル (Windows)


Windows のバージョンによって画面が異なります。注意して接続してください。
(マニュアルの画像は Windows11 です)

■設定方法

- ① タスクトレイの Windows マークをクリックします。



- ② 検索する欄に「コントロールパネル」を入力し検索し、クリックします。



Sonoda-wireless(学内 Wi-Fi)接続マニュアル (Windows)

- ③ 「ネットワークとインターネット」をクリックします。

コンピューターの設定を調整します

表示方法: カテゴリ ▾



「ネットワークと共有センター」をクリックします。



- ④ 「新しい機能またはネットワークのセットアップ」をクリックします。




Sonoda-wireless(学内 Wi-Fi)接続マニュアル (Windows)

- ⑤ 「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」をクリックし「次へ」をクリックします。

接続またはネットワークのセットアップ

接続オプションを選択します



次へ(N)

キャンセル

- ⑥ ワイヤレスネットワークの情報を以下のとおり設定し、「次へ」をクリックします。

ワイヤレス ネットワークに手動で接続します

追加するワイヤレス ネットワークの情報を入力します

ネットワーク名(E):	sonoda-wireless
セキュリティの種類(S):	WPA2-エンタープライズ
暗号化の種類(R):	AES
セキュリティキー(C):	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> 文字を非表示にする(H)

☒ この接続を自動的に開始します(T)
☐ ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する(O)
警告: 選択すると、このコンピュータのプライバシーが危険にさらされる可能性があります。

次へ(N)


キャンセル

ネットワーク名	sonoda-wireless
セキュリティの種類	WPA2-エンタープライズ
この接続を自動的に開始します	(任意)
ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する	オフ

※「WPA2-エンタープライズ」を選択すると、
「暗号化の種類」「セキュリティキー」は入力できなくなります。

Sonoda-wireless(学内 Wi-Fi)接続マニュアル (Windows)

- ⑦ 「接続の設定を変更します」をクリックします。




- ⑧ 「ワイヤレスネットワークのプロパティ」が表示されます。「セキュリティ」タブを選択して「設定」をクリックします。



Sonoda-wireless(学内 Wi-Fi)接続マニュアル (Windows)

- ⑨ 「証明書を検証してサーバーの ID を検証する」のチェックを外して「OK」をクリックします。



- ⑩ 「ワイヤレスネットワークのプロパティ」で「セキュリティ」タブの「詳細設定」をクリックします。




Sonoda-wireless(学内 Wi-Fi)接続マニュアル
(Windows)

- ⑪ 「認証モードを指定する」のチェックをオンにして、プルダウンメニューから「ユーザー認証」を選択して「OK」をクリックします。




- ⑫ 「ワイヤレスネットワークのプロパティ」の画面に戻り「OK」をクリックします。



Sonoda-wireless(学内 Wi-Fi)接続マニュアル (Windows)

- ⑬ 「閉じる」をクリックします。





これで「sonoda-wireless」の設定は終わりです。
次に、接続をしてください。

Sonoda-wireless(学内 Wi-Fi)接続マニュアル (Windows)

◇sonoda-wireless の接続

① Wi-Fi を開きます。

(デスクトップ右下にある地球儀のマークをクリックします)



② 接続先の一覧から「sonoda-wireless」を探し、クリックします。




③ 「自動的に接続」にチェックが入ったまま「接続」をクリックします。



Sonoda-wireless(学内 Wi-Fi)接続マニュアル (Windows)

- ④ ユーザー名とパスワードが要求されるので、入力して「OK」をクリックします。



The image shows a Windows Security dialog box titled "サインイン" (Sign in). It has two input fields: "ユーザー名" (Username) and "パスワード" (Password). Below the fields are two buttons: "OK" and "キャンセル" (Cancel). The "OK" button is highlighted with a red rectangle.

		パスワード
教員	k○○○○○	PC にログインするパスワード
職員	k○○○○○ ※jではなくkです	Sonoda 生年月日 8桁 or PC にログインするパスワード

※パスワードを変更している場合は、変更後のパスワードを入力してください。

以上で学内 Wi-Fi の接続が完了です。