

VPN 接続マニュアル (macOS 版)

改訂履歴


改訂番号	改訂日	改訂者	改訂内容
1.0			初版作成

1	FortiClient インストール	4
1.1	FortiClient VPN ダウンロード手順.....	4
1.2	FortiClient VPN インストール手順.....	7
2	VPN 接続設定	14
2.1	FortiClient 設定手順.....	14
2.1	FortiClient 設定確認・編集方法	16
3	VPN 接続	17
3.1	VPN 接続手順	17
4	VPN 切断	20
4.1	VPN 切断手順	20

1 FortiClient インストール

1.1 FortiClient VPN ダウンロード手順

- 1 WEB ブラウザにて以下の URL へアクセスします。
<https://www.fortinet.com/jp/support/product-downloads#vpn>
- 2 FortiClient VPN のダウンロード画面が表示されます。
macOS 用のクライアントソフトウェアの「DOWNLOAD VPN for MacOS」をクリックします。



3 入力項目を入力後、「ダウンロードする」をクリックします。

DOWNLOAD NOW

FortiClient VPN-only

Please complete the form below to download and get additional information on FortiClient

名 (First Name) *

姓 (Last Name) *

会社概要 *

メールアドレス (Email Address) *

国/地域 *

☐

フォーティネットからのプロモーション情報（電話、Eメール、ソーシャルメディアを含む）の配信を受けとることに同意します。また、フォーティネットからの配信はいつでも自分の意思でオプトアウト（停止）できることを理解しています

登録ボタンをクリックいただくことで、フォーティネットに同意したものとみなさせていただきます。[利用規約](#) & [プライバシーポリシー](#)

ダウンロードする

[入力項目]

- ・名(First Name):
例: **Sonoda**
- ・姓(Last Name):
例: **Hanako**
- ・会社概要:
例: **Sonoda University**
- ・メールアドレス
例: **利用メールアドレス**
- ・国/地域:
例: **日本**

チェック BOX をオン

4 FortiClient VPN のダウンロード画面が表示されます。

macOS 用のクライアントソフトウェアの「DOWNLOAD VPN for MacOS」をクリックします。

DOWNLOAD NOW

DOWNLOAD VPN for Windows

DOWNLOAD VPN for MacOS

DOWNLOAD VPN for Linux .rpm

DOWNLOAD VPN for Windows 64-arm

DOWNLOAD VPN for Linux 64-arm .rpm

DOWNLOAD VPN for Linux 64-arm .deb


DOWNLOAD VPN for iOS

DOWNLOAD VPN for Android

DOWNLOAD VPN for Linux .deb

5

5 FortiClient VPN を任意の場所に保存します。



※もしくは「FortiClientVPNSetup_7.4.3.1761_macosx.dmg」を学内 LAN からダウンロードします。

1.2 FortiClient VPN インストール手順

- 1 ダウンロードした FortiClient VPN のインストーラをダブルクリックしセットアップウィザードを起動します。



- 2 「続ける」をクリックします。





3 「同意する」をクリックします。



4 「続ける」をクリックします。




5 「インストール」をクリックし、インストールを開始します。



- 6 「パスワード」を入力し、「ソフトウェアをインストール」をクリックします。※時間帯により、かなりの時間がかかることがあります。




7 「許可」「OK」をクリックします。




8 「閉じる」をクリックします。



9 「アプリケーション」から「FortiClient.app」を起動します。



- 10 「Open Security & Privacy Settings」をクリックします。




- 11 「FortiTray.app」「ON」にして「完了」をクリックします。




2 VPN 接続設定

2.1 FortiClient 設定手順

- 1 「FortiClient VPN」のショートカットをダブルクリックし、FortiClientVPN を起動します。
- 2 使用許諾を承諾し、チェックボックスをオンにし、「I accept ボタン」をクリックします。



- 3 「VPN 設定」をクリックします。



4 入力項目を入力後、「保存ボタン」をクリックします。

FortiClient - Zero Trust Fabric Agent
ファイル 表示 ヘルプ

FortiClient VPN
製品版にアップグレードすると、追加機能の利用やテクニカルサポートを受けることができます。

新規VPN接続

VPN: **SSL-VPN** | IPsec-VPN | SSL

接続名: **sonoda-vpn**

説明:

リモートGW: **gate.sonoda-u.ac.jp**

+ リモートゲートウェイ追加

ポートの編集: 443

Single Sign On Settings: ☒ VPNトンネルのシングルサインイン (SSO) を有効化

☐ SAMLユーザ認証のユーザエージェントとして外部ブラウザを使用する

☐ Enable auto-login with Azure Active Directory

クライアント証明書: なし

☐ IPv4/IPv6デュアルスタックアドレスを有効化。

キャンセル 保存


[入力項目]

- ・接続名: 任意の名前
例) **Sonoda-VPN**
- ・リモート GW: **gate.sonoda-u.ac.jp**

VPNトンネルのシングルサインイン(SSO)を有効化のチェックBOXをオン

2.1 FortiClient 設定確認・編集方法

- 1 画面中央の「≡」→「接続の編集」をクリックします。



- 2 設定の確認・編集をして、「保存」をクリックします。

設定確認ポイント

- リモート GW の値が正しいか
- 「VPN トンネルのシングルサインオン(SSO)有効化」へのチェックが選択されているか


3 VPN 接続

3.1 VPN 接続手順


- 1 「FortiClient VPN」のショートカットをダブルクリックし、FortiClientVPN を起動し「接続ボタン」をクリックします。




- 2 「大学のメールアドレス」を入力し「次へボタン」をクリックします。メールエイリアスではなく、大学で使用する時と同じものを入力してください。



- 3 「パスワード」を入力し「サインインボタン」をクリックします。



- 4 Authenticator アプリを開き画面で表示されている番号をタップしてください。



5 接続が完了すると VPN 接続済みとなります。



※VPN 接続済みになるとすぐに上記ステータス画面がタスクトレイに収納されますので、再度表示させるにはタスクトレイの FortiClient VPN アイコンを「」ダブルクリックするか、「FortiClient VPN」のショートカットをダブルクリックします。

4 VPN 切断

4.1 VPN 切断手順

- 1 「FortiClient VPN」のショートカットをダブルクリックし、FortiClientVPN を起動し「切断ボタン」をクリックします。



また、タスクトレイの FortiClient VPN アイコンに「」鍵マークがついてなければ切断されている状態です。

- 2 画面右上の「閉じるボタン」をクリックし画面を閉じます。

